

# ODMIANA PRZYMIOTNIKA

## Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym

Schemat końcówek przymiotnika po rodzajniku określonym:

	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>N</b>	<b>Plural</b>
<b>N</b>	der -e	die -e	das -e	die -en
<b>G</b>	des -en	der -en	des -en	der -en
<b>D</b>	dem -en	der -en	dem -en	den -en
<b>A</b>	den -en	die -e	das -e	die -en

## Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym

Schemat końcówek przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym:

	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>N</b>	<b>Plural</b>
<b>N</b>	ein -er	eine -e	ein -es	-e
<b>G</b>	eines -en	einer -en	eines -en	-er
<b>D</b>	einem -en	einer -en	einem -en	-en
<b>A</b>	einen -en	eine -e	ein -es	-e

## Odmiana przymiotnika bez rodzajnika

Schemat końcówek przymiotnika bez rodzajnika:

	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>N</b>	<b>Plural</b>
<b>N</b>	-er	-e	-es	-e
<b>G</b>	-en	-er	-en	-er
<b>D</b>	-em	-er	-em	-en
<b>A</b>	-en	-e	-es	-e

# Odmiana przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym oraz z zaimkiem nieokreślonym *kein, keine, kein*

Przymiotnik po zaimku dzierżawczym i nieokreślonym odmienia się:

- w liczbie pojedynczej tak samo jak po rodzajniku nieokreślonym,
- w liczbie mnogiej - jak po rodzajniku określonym.

## Szczególne przypadki odmiany przymiotnika

- Przymiotniki zakończone na *-el, -er* tracą w odmianie *-e*:
  - *dunkel* - ein dunkler Raum
  - *edel* - edler Wein
  - *sauer* - saure Gurken
- Przymiotnik *hoch* zmienia w odmianie *ch* na *h*:
  - *hoch* - ein hoher Baum
- Przymiotniki obcego pochodzenia, najczęściej oznaczające kolory, zakończone na *-a* nie odmieniają się:
  - *lila* - eine lila Bluse
  - *rosa* - das rosa Kleid
  - *prima* - prima Qualität